


Handleiding downloaden kerkdiensten Well & Ammerzoden

- Na naar de website van de Hervormde gemeente van Well en Ammerzoden www.hervormdegemeentewell.nl
- Kies de optie "Links"
- Kies "www.Kerkomroep.nl". U komt op de site van Kerkomroep waar de diensten van ongeveer de laatste 3 maanden bewaard blijven.
- Ga met de cursor naar het diskette-symbool  bij de dienst die u wilt downloaden
- Klik op de rechter muisknop en kies "Doel opslaan als..."
- Kies waar het bestand opgeslagen moet worden
- Kies "Opslaan". Het MP3-bestand wordt nu gedownload en opgeslagen. Het is ongeveer 13 tot 20 Mb groot.

Handleiding Kerkdiensten Well & Ammerzoden op een CD branden

- Als de dienst is gedownload en opgeslagen kan er een CD van worden gebrand. Dit kan b.v. met Nero:
- Ga naar de muzieksleutel en kies "Audio CD maken"
- Nero start op
- Kies "Toevoegen"
- Ga naar de directory waar de opgeslagen dienst staat en kies de dienst
- Kies "Toevoegen"
- Omdat dit het enige is wat u op de CD wilt branden kiest u nu "Voltooid"
- Meestal is de dienst te lang om helemaal op een CD te branden. Hij moet worden ingekort. De maximale tijdsduur is ongeveer 80 minuten (zie de tijdsbalk). De opname start ongeveer 10 minuten voor de dienst werkelijk begint en eindigt als de koster de apparatuur uitzet. Dit is ongeveer 5 minuten na het einde van de dienst.
- Om in te korten klik op de dienst en selecteer "eigenschappen" met de rechtermuisknop
- Kies "Indices, begrenzingen, splitsen"
- Door de dienst af te luisteren met b.v. Windows mediaplayer kunt u achterhalen op welke tijd de dienst echt begint en waar hij eindigt. Noteer deze tijden.
- In het scherm "Eigenschappen Audio-track" kies de tijd die staat bij (start)
- Kies "Bewerken"
- Vul de tijd in dat de werkelijke opname moet beginnen en klik "OK"
- Doe hetzelfde bij de tijd die staat bij (einde) voor het inkorten van de opname aan de achterkant.
- Check of de opname nu in de balk past die de maximale tijdsduur aangeeft. Zo niet herhaal het bewerken door de tijd dat de dienst begint later te zetten of het einde van de dienst eerder te zetten.
- Als de dienst past kies "Volgende"
- U kunt een titel voor de CD invullen maar dit is niet nodig. Als u klaar bent kies "Branden"
- Nero geeft aan als het branden klaar is.